



Manual de Instalação

Produto: n-MF Ricoh	Versão: 3.1	Versão do Doc.:1.1
Autor: Bruno Nercolini Ceron	Data: 09/10/2009	
Aplica-se à: NDDigital n-Billing		

Detalhamento de Alteração do Documento	
Alterado por:	Data:
Release Note:	

Índice

1.	Introdução	3
2.	Pré-requisitos	3
2.1	Requisitos de Ambiente	3
2.2	Sistemas Operacionais Homologados	3
2.3	Software	3
2.4	Hardware	3
3.	Instalação	3
3.1	Apresentação	3
3.2	Cópia dos Arquivos	3
3.3	Concluindo a Instalação	4

1. Introdução

O NDDigital n-MF Ricoh é a parte da solução n-Billing responsável por fazer bilhetagem de cópias, impressões e fax das impressoras multifuncionais Ricoh, capturando essas informações através do hardware.

2. Pré-requisitos

2.1 Requisitos de Ambiente

- Microsoft dotNet Framework 2.0;
- Protocolo SNMP liberado para comunicação na rede.

2.2 Sistemas Operacionais Homologados

- Windows 2003 Server SP2;
- Windows XP Professional SP2;
- Windows 2000 Professional SP4;
- Windows 2000 Server SP4.

2.3 Software

- NDDigital n-Host instalado na mesma estação;


2.4 Hardware

- 512MB de RAM;
- Processador 2,0Ghz ou superior;
- 60% de espaço livre do volume de spool.

3. Instalação

3.1 Apresentação


Ao abrir o instalador, será iniciado o assistente que auxiliará na instalação do NDDigital n-MF Ricoh. É recomendado que durante a instalação, todas as aplicações em uso sejam encerradas. Após ler as instruções, clique em **Instalar**.



3.2 Cópia dos Arquivos

Aguarde enquanto o instalador efetua a cópia dos arquivos necessários ao funcionamento do sistema.

Obs.: Não foi solicitada a definição do diretório de instalação porque será sempre um nível acima do n-Host. Como o diretório padrão do n-Host é: "Arquivos de programas\NDDigital\n-Billing\n-Host", o diretório do n-MF Ricoh será: "Arquivos de programas\NDDigital\n-Billing\n-MF\Ricoh".



3.3 Concluindo a Instalação

Para concluir a instalação do NDDigital n-MF Ricoh, basta clicar em **Terminar**.

