



www.nddigital.com.br



Manual de Instalação e administração n-MF Client Tool

NDDigital S/A - Software

Índice

1.	Introdução	3
2.	Pré-Requisitos	4
3.	Instalação	4

1. Introdução

Apresentaremos agora um guia de instalação e configuração da ferramenta n-MF Client Tool. Essa ferramenta é responsável por configurar as portas das impressoras de uma maneira que o driver informe todos os dados necessários para bilhetagem dos Jobs de impressão.

Quando uma impressora é instalada no Windows, por padrão a mesma é cadastrada com a porta configurada como RAW (Figura1), nesse modo, quando uma impressão é realizada o driver não envia o nome do usuário, do domínio e o título do documento para a impressora, assim o job de impressão será bilhetado com essas informações não condizentes com a realidade.




figura1

Trocando a porta da impressora para LPR (figura2), essas informações de domínio, usuário e título do documento serão enviadas para a impressora, gerando assim Jobs com informações reais.




figura2

A bilhetagem das impressões realizada pelo n-MF Lexmark é feita da seguinte maneira: a impressora é cadastrada na central de administração dele e a partir desse momento a impressora passa a enviar pacotes com as informações dos trabalhos realizados nela para que o serviço do n-MF possa realizar a bilhetagem. Quando a porta da impressora é configurada como LPR, é possível habilitar a opção de **“Contagem de bytes LPR ativada”**, nesse caso

significa que o Windows contará o número de bytes no arquivo de impressão, e o posterior envio deste valor ao servidor de impressão LPD.

Para que essas configurações não precisem ser realizadas em cada impressora, a NDDigital criou a ferramenta n-MF Client Tool, que quando instalada configura as portas das impressoras automaticamente, sejam elas impressoras já instaladas, ou novas impressoras adicionadas ao servidor.

2. Pré-Requisitos

- Sistema Operacional:
 - Windows 2003x86;
 - Windows 2003x64;
 - Windows XP Professional X86 SP3;

3. Instalação

Para instalar a ferramenta basta executar o instalador, a ferramenta será instalada automaticamente, bastando clicar em close após finalização da instalação.




Figura3

NDDigital S/A Software.

Endereço: Rua Dr. Walmor Ribeiro n.431 – Coral – Lages-SC
CEP: 88523-060- **Fone:** (49) 3251-8000 - **e-mail:** nddcomercial@nnddigital.com.br

www.nnddigital.com.br